


MANUAL PARA CONFIGURAR EL CORREO EN OUTLOOK EXPRESS

Aviso. Este manual está pensado para un programa específico con la configuración por defecto de cada fabricante. Si Ud. tiene una configuración distinta o no comprende alguno de los pasos especificados en este manual, póngase en contacto con el Dpto. de Soporte de Recol a través del teléfono 902 455 466.



Paso 1.- Al abrir el programa Outlook Express, vaya al menú de arriba, y haga clic en Herramientas. Siguiente paso.




Paso 2.- Después de hacer clic en Herramientas, desplace el ratón hasta la opción Cuentas... Y se abrirá la ventana Cuentas de Internet que aparece en el siguiente paso.




Paso 3.- Cuentas de Internet. Pulse en el botón Agregar. Siguiente paso.




Paso 4.- Pulse en Correo... Se abrirá el Asistente para la conexión a Internet. Siguiente paso.





Paso 5.- Escriba su nombre y pulse en el botón Siguiente. Siguiente paso.



Paso 6.- Escriba su dirección de correo y pulse en el botón Siguiente. Siguiete paso.

Asistente para la conexión a Internet 


Nombre del servidor de correo electrónico 


Mi servidor de correo entrante es 

Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):

El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente.
Servidor de correo saliente (SMTP):

Paso 7.- Aquí deberá especificar los servidores de correo. Tipo de servidor de correo entrante POP3. Correo entrante pop.gmail.com Servidor de correo saliente smtp.gmail.com . A continuación, haga clic en Siguiente. Siguiente paso.

Asistente para la conexión a Internet 

Inicio de sesión del correo de Internet 

Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet le ha proporcionado.

Nombre de cuenta:


Contraseña:

Recordar contraseña


Si su proveedor de servicios Internet requiere autenticación de contraseña segura (SPA) para tener acceso a su cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)".

Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)


Paso 8.- Escriba su nombre de usuario y contraseña. Siguiente paso.





Paso 9 .- Pulse en Finalizar. Sigiente paso.




Paso 10.- Aparecerá la pantalla principal, antes de terminar la configuración, tiene que modificar unos parámetros, vaya de nuevo al menú de arriba y pulse en Herramientas y Cuentas.... Siguiente paso.



Paso 11.- En la ventana Cuentas de Internet, haga clic en la pestaña Correo y doble clic en la cuenta que aparece en el recuadro en blanco. Se abra la ventana Propiedades de la cuenta. Siguiendo el siguiente paso.



Paso 12.- Propiedades de la cuenta. Haga clic en la segunda pestaña Servidores y en la parte de abajo de esa ventana, marque la casilla Mi servidor requiere autenticación, tras esto en el botón configuración y comprobamos que esta marcada la opción "Usar la misma configuración que el servidor de correo entrante". Pulse en Aplicar. Siguiendo paso.



Paso 13.- .- Propiedades de la cuenta. Haga clic en la quinta pestaña Opciones Avanzadas y marque las casillas “El servidor requiere una conexión segura (SSL)” del protocolo SMTP y POP3. Pulse en Aceptar. Siguiendo paso.

Paso 14.- Volverá a la ventana Cuentas de Internet. Pulse en botón Cerrar. Siguiendo paso.

Paso 15.- Pulse en el botón Enviar y recibir situado en la parte superior de la pantalla principal, y empezará a recibir los mensajes de correo. Fin del manual.